Synchronisation LDAP

⚠ Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la **nouvelle documentation BlueMind**

Présentation

Sur cette page :

- Présentation
- Installation
- Configuration
- Mapping LDAP - BlueMind
  - Attributs des utilisateurs
  - Attributs des groupes
- Attribution des droits
- Forcer ou corriger un UID

En rapport :

BlueMind permet d'importer les utilisateurs et groupes depuis un annuaire LDAP (par exemple OpenLDAP). L'import LDAP est incrémental (les nouvelles entrées sont ajoutées, les données modifiées sont prises en compte). L'import LDAP se configure et s'exécute par domaine.

Les mots de passe des utilisateurs importés sont alors validés auprès du serveur LDAP.

Un nouvel utilisateur peut se connecter à BlueMind même s'il n'a pas encore été importé. Son compte BlueMind sera créé à la volée si l'authentification aboutit.

Le peuplement des utilisateurs et groupes BlueMind à partir de l'annuaire LDAP est donc fait :

- lors de l'installation et la configuration, lors de l'import initial,
- régulièrement de manière automatique via les tâches planifiées
- et lorsqu'un utilisateur se connecte, à la volée, lorsqu'il n'existe pas.

ⓘ La synchronisation LDAP est conçue pour s'appuyer sur un schema d'annuaire de type InetOrgPerson.

Installation

Afin d'accéder aux fonctionnalités de synchronisation avec un annuaire ldap, il est nécessaire d'installer le plugin ldap-import.

Pour cela, se connecter sur le serveur et taper la commande suivante pour lancer l'installation du plugin :

Debian/Ubuntu

```
sudo aptitude update
sudo aptitude install bm-plugin-admin-console-ldap-import bm-plugin-core-ldap-import
```

RedHat/CentOS

```
yum update
yum install bm-plugin-admin-console-ldap-import bm-plugin-core-ldap-import
```

Une fois l'installation terminée, redémarrer le composant *bm-core* à l'aide de la commande suivante :

```
bmctl restart
```

Configuration

Seul l'administrateur global peut configurer la synchronisation LDAP pour un domaine. Les administrateurs de domaine peuvent quant à eux voir les paramètres et lancer la tâche d'import.

- Se connecter en tant qu'administrateur global admin0@global.virt
- Aller dans le menu Gestion du système > Domaines supervisés et sélectionner le domaine à configurer
- Aller sur l'onglet "Annuaires"



Champ	Note
Nom ou IP du serveur LDAP	IP ou FQDN du serveur LDAP
Protocole	Choisir le protocole à utiliser: • PLAIN • SSL • SSL/accepter tous les certificats • TLS • TLS/accepter tous les certificats Selon le choix, le port utilisé sera automatiquement : • PLAIN : 389 • SSL : 636 • TLS : 389
Racine de l'annuaire	Spécifier la racine LDAP
DN de l'utilisateur	DN de l'utilisateur root utilisé pour se connecter au serveur LDAP
Mot de passe	Mot de passe de l'utilisateur utilisé pour se connecter au serveur LDAP
Filtre des utilisateurs LDAP	Seuls les utilisateurs validés par ce filtre sont importés dans BlueMind
Filtre des groupes LDAP	Seuls les groupes validés par ce filtre sont importés dans BlueMind
ID externe	Attribut correspondant à un identifiant d'entrée LDAP invariant et unique. Utilisé pour faire le lien entre une entrée LDAP et une entrée BlueMind
Groupe de segmentation du domaine	Ce champ peut être vide. Ce champ sera ignoré si la fonctionnalité de segmentation de domaine n'est pas configurée pour BlueMind. Les mails destinés aux utilisateurs membres de ce groupe sont redirigés vers un autre serveur de messagerie du même domaine (configuré via la segmentation de domaine).

Mapping LDAP - BlueMind

Attributs des utilisateurs

BlueMind	Attribut LDAP	Note
login	uid	Un *mapping* (remplacement de caractères) est réalisé lors de l'import pour des raisons de compatibilité : • remplacement des lettre accentuées par la lettre non accentuée correspondante • passage en minuscule • remplacement des espaces par des '_'
firstname	givenName	
lastname	sn	
description	description	
mail	mail mailLocalAddress mailAlternateAddress gosaMailAlternateAddress	L'adresse mail par défaut de BlueMind est la première définie parmi les attributs LDAP *mail,* ou *mailLocalAddress* ou *mailAlternateAddress* ou *gosaMailAlternateAddress.* Les autres sont utilisées comme des adresses e-mail alias. Si aucun de ces champs n'est renseigné alors l'utilisateur n'aura pas de messagerie dans BlueMind
user mail quota	mailQuotaSize mailQuota gosaMailQuota	Doivent être exprimé en octets dans LDAP. Le premier de ces attributs LDAP trouvé est utilisé : mailQuotaSize > mailQuota > gosaMailQuota
work phones	telephoneNumber	
home phones	homePhone	
mobile phones	mobile	
fax	facsimileTelephoneNumber	
pager	pager	
memberOf	memberOf	Liste des groupes dont l'utilisateur est membre. L'utilisateur BlueMind ne peut être ajouté qu'à des groupes LDAP déjà importés
photoID	jpegPhoto	Photo de l'utilisateur : le contenu de cet attribut est importé comme photo du compte correspondant
user.value.contactInfos.organizational.title	title	
user.value.contactInfos.organizational.org.company	o	
user.value.contactInfos.organizational.org.division	ou	
user.value.contactInfos.organizational.org.department	departmentNumber	
address.locality	l	
address.postalCode	postalCode	
address.countryName	st	
address.streetAddress	postalAddress	
address.postOfficeBox	postOfficeBox	

Attributs des groupes

BlueMind	Attribut LDAP	Note
name	cn	
description	description	
mail	mail	
member	memberUid	Seuls les utilisateurs et groupes déjà importés dans BlueMind sont ajoutés aux membres du groupe

Attribution des droits

À partir de BlueMind 3.5, l'accès aux applications passe par la gestion des rôles qui sont attribués aux utilisateurs. L'import LDAP ne gérant pas les rôles, les utilisateurs n'en ont donc aucun une fois qu'ils ont été importés et n'accèdent pas aux applications (webmail, contacts, calendrier).

La façon la plus simple et efficace de gérer cela est de passer par les groupes :

- dans le ldap, attribuer un groupe commun aux utilisateurs (ou plusieurs, si souhaité)
- lancer un 1er import : le(s) groupe(s) est importé dans BlueMind avec les utilisateurs
- se rendre dans l'administration et affecter les rôles souhaités au groupe

Lors des imports et mises à jour suivants, les rôles seront conservés.

Par la suite, pour les nouveaux utilisateurs, il suffira de les affecter à ce(s) groupe(s) afin de leur attribuer les rôles souhaités.

Modification des rôles

Lors de sorties de nouvelles versions, BlueMind est régulièrement amené à apporter de nouveaux rôles au fur et à mesure de ses améliorations, notamment pour des fonctionnalités dont les utilisateurs bénéficiaient déjà.

Ainsi, par exemple, la version 3.5.9 de BlueMind permet à l'administrateur d'activer ou désactiver la possibilité pour ses utilisateurs de connecter Thunderbird via un nouveau rôle. Jusqu'à cette version tous les utilisateurs avaient cette possibilité là.

Afin de s'assurer que lors de la mise à jour le nouveau droit sera bien activé chez les utilisateurs déjà existant, il convient de désigner le ou les groupes dans lesquels on a placé les utilisateurs provenant du LDAP comme étant des groupes par défaut.

Pour cela, se rendre sur la fiche d'administration du groupe, cocher la case ad hoc et enregistrer la fiche :



Forcer ou corriger un UID

L'UID d'un utilisateur peut être renseigné ou corrigé dans la fiche d'administration de l'utilisateur dans BlueMind.

Pour cela, se rendre dans la console d'administration > Annuaires > Entrées d'annuaire > choisir la fiche de l'utilisateur > onglet Maintenance : renseigner le champ ExternalID avec l'UID de l'utilisateur dans le LDAP puis enregistrer.

L'ExternalID doit être préfixé de "ldap:"
Par exemple :

```
ldap://5d6b50-399a6-1e6f2-d01267d1f-0fbecb
```