

Fichiers volumineux et détachement des pièces jointes



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

BlueMind offre la possibilité de détacher les pièces jointes des messages afin de les présenter sous forme de lien de téléchargement aux destinataires. Ceci permet d'alléger le message envoyé, et de ce fait les serveurs et réseaux de communication : le fichier n'est plus transmis avec le mail et stocké sur le serveur qui le reçoit, en plus du serveur émetteur, en étant éventuellement dupliqué et multiplié au grès des transferts et réponses.

Ceci permet, en outre, d'envoyer des fichiers volumineux que la limite autorisée en pièce jointe d'un message ne permet pas.



Cette fonctionnalité n'est pas installée par défaut avec BlueMind. Pour qu'elle soit accessible aux utilisateurs, l'administrateur doit procéder à son installation.

Pour en savoir plus, consultez la page dédiée [Détachement des pièces jointes](#)

Sur cette page :


- [Présentation](#)
- [Ajout des pièces jointes depuis le webmail](#)
- [Visualisation des pièces jointes](#)
- [Détachement des pièces jointes depuis les clients lourds](#)
- [Connecter un compte NextCloud](#)

En rapport :

- [Administration du détachement des pièces jointes](#)
- [Connecter avec Nextcloud](#)

Ajout des pièces jointes depuis le webmail

Une pièce jointe peut être ajoutée à un message soit en cliquant sur le bouton "Joindre un fichier" soit en effectuant un glisser-déposer dans la zone droite du [composeur](#) :



✓ Nouveauté


Une jauge en haut de la liste informe de la taille totale des fichiers attachés par rapport au maximum autorisé :



Ajout par glisser-déposer

Depuis un navigateur de fichiers, effectuer un glisser-déposer d'une ou plusieurs pièces jointes vers la zone droite du composeur.

Les fichiers sont alors joints au message soit en tant que pièce jointe intégrée soit en tant que lien de téléchargement, selon le seuil de détachement automatique paramétré par l'administrateur :



Le pictogramme devant chaque pièce jointe indique si elle est intégrée ou liée :

-  Pièce jointe détachée (celles-ci sont aussi listées dans l'encart bleu dans le corps du message)
-  Pièce jointe intégrée


L'icône  en fin de ligne permet de supprimer une pièce jointe.

Ajout grâce au bouton « Joindre un fichier »

En cliquant sur les boutons « Joindre un fichier » et  la boîte de dialogue d'attachement des pièces jointes apparaît, permettant d'attacher des fichiers depuis l'ordinateur ou depuis le serveur :




- Depuis votre ordinateur ouvre le navigateur de fichiers par défaut du système
- Depuis le serveur BlueMind ouvre le sélecteur de fichiers de BlueMind :



Ce sélecteur permet de retrouver les fichiers précédemment attachés à des messages et ainsi stockés sur le serveur BlueMind dans un espace propre à l'utilisateur.

✔ Pour sélectionner plusieurs fichiers, cliquez dessus en maintenant la touche Ctrl/Command de votre clavier appuyée


Une fois le ou les fichiers sélectionnés, ils sont automatiquement intégrés au message. Un bouton permet de déclencher manuellement le détachement de chacun d'eux :



- Lorsqu'un fichier a été détaché, un bouton « Attacher au message » permet de le réintégrer
- La croix ✕ en fin de ligne permet de supprimer une pièce jointe, attachée ou liée
- Les boutons « Depuis votre ordinateur » et « Depuis le serveur BlueMind » permettent de rajouter de nouvelles pièces jointes.

 Lorsque la limite autorisée est bientôt atteinte, la barre de progression est alors orange, lorsqu'elle est dépassée elle devient rouge

Une fois les fichiers choisis, cliquer sur le bouton « Joindre » pour valider. Les fichiers à détacher sont alors envoyés sur le serveur et l'encart de téléchargement est ajouté au message s'il y a lieu. Les pièces jointes sont visibles dans la partie droite du composeur :



Visualisation des pièces jointes

À réception d'un message, les pièces jointes sont présentées sous forme de liste dans la partie droite du message pour les pièces jointes intégrées au message, et dans un encadré contenant les liens de téléchargement pour les pièces jointes détachées :

Documents Message 2 of 70

From John Doe
To John Smith
Date Today 16:12

Voici les fichiers dont nous avons discuté

J'ai lié un fichier à cet email

 [BlueMind 3.5 - Admin's Guide_6.pdf](#) (6,6 Mo o)  BlueMind

 **2016-04_nyc-report.pdf**
 **newyork.jpg**

[Download all attachments](#)

John Doe

BlueMind Loc
01.23.45.67.89



Cliquer sur le nom du fichier pour télécharger la pièce jointe de façon habituelle :

Ouverture de 2016-04_nyc-report.pdf

Vous avez choisi d'ouvrir :

 **2016-04_nyc-report.pdf**
qui est un fichier de type : document PDF
à partir de : https://mail.bluemind.loc

Que doit faire Iceweasel avec ce fichier ?

Ouvrir avec Visionneur de documents (défaut)

Enregistrer le fichier

Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.

 Annuler  OK

 La présentation des pièces jointes intégrées au message peut varier en cas d'utilisation d'un client lourd, en revanche l'encadré bleu des pièces jointes liées fait partie intégrante du message et sera donc identique sur les divers clients de messagerie, dès lors que la visualisation des messages HTML est active.

Détachement des pièces jointes depuis les clients lourds

Le connecteur BlueMind permet aux utilisateurs de Thunderbird d'accéder aussi à la fonctionnalité de détachement des pièces jointes.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement, veuillez consulter la page dédiée à votre logiciel client : [Synchronisation avec Thunderbird](#).

Outlook et MAPI

La fonctionnalité de détachement des pièces jointes est une fonctionnalité BlueMind, elle ne peut par conséquent fonctionner qu'avec l'utilisation du connecteur BlueMind pour Outlook et ne sera pas disponible dans le cadre d'une utilisation d'[Outlook avec MAPI](#).


Connecter un compte NextCloud

Il est possible de connecter un compte NextCloud si celui-ci est installé et fonctionnel sur le domaine.


 Cette fonctionnalité doit au préalable être paramétrée par l'administrateur. Pour plus d'information sur sa mise en œuvre, veuillez vous reporter à la page dédiée du guide de l'administrateur : [Connecter avec Nextcloud](#)

Dans la gestion des préférences de l'utilisateur, se rendre dans Mon compte > onglet « Comptes externes »

- Si aucun compte n'est encore connecté, un bouton « Configurer un compte » est présent, cliquer dessus pour ajouter un nouveau compte :



- Saisir le login et mot de passe du compte NextCloud à connecter :



- Enregistrer

- Le bouton de configuration disparaît et le compte apparaît :

Général Catégories Avancée **Comptes externes**

COMPTES EXTERNES


	Nextcloud	John	Modifier 
---	---------------------------	------	--

« Retour Enregistrer

NB : vous pouvez à tout moment supprimer la connexion par l'icône  ou modifier les données de connexion en cliquant sur le lien "Nextcloud" ou sur le bouton "Modifier"

- **Cliquer sur "Enregistrer" pour valider la création du compte**

Dès lors, le fonctionnement du détachement de pièces jointes reste le même qu'habituellement mais le sélecteur de fichiers BlueMind propose à présent les fichiers du compte NextCloud ainsi que leur arborescence :



Les fichiers ajoutés en tant que fichiers détachés depuis BlueMind sont déposés dans le dossier "Attachments" à la racine du compte NextCloud.