

# Configuration des url externes



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Les URL externes dans BlueMind sont les adresses URL auxquelles l'utilisateur accède au serveur BlueMind et à ses domaines de messagerie. Ainsi, dans une installation multi-domaines (voir ...), il est possible depuis la version 4.7 de BlueMind de définir pour chacun d'eux une URL externe propre.

Cette page décrit la configuration des URL externes pour chacun des domaines d'une part et de façon globale, au niveau serveur, d'autre part.



## Opération sensible !

Attention, la modification de l'url externe d'un serveur déjà en production a plusieurs conséquences sur les utilisateurs :

- L'adresse à laquelle les utilisateurs se connectent à BlueMind change, bien évidemment, mais cela impacte potentiellement la configuration des accès via le navigateur et les clients lourds. La configuration des clients lourds doit ainsi être modifiée.
- Le certificat pour cette nouvelle url externe doit aussi être changé et configuré
- Les liens générés pré-existants (liens visio en particulier, pièces jointes détachées) peuvent être inaccessibles ou générer des alertes (certificats changé).

## Configuration globale

Il s'agit de la configuration pour le serveur BlueMind. Cette configuration est aussi la configuration des domaines BlueMind du serveur qui n'ont pas de configuration propre de leur URL externe.

### Mode opératoire :

- Se connecter à BlueMind en tant qu'administrateur système admin0
- Se rendre sur la page Gestion du Système > Configuration Système
- Cliquer sur l'onglet "Serveur mandataire"
- Saisir une URL externe
- Enregistrer les modifications

The screenshot shows the BlueMind administration interface. The top navigation bar includes 'Administration centrale', 'Gestion du Système', 'Serveurs', and 'Configuration Système'. The user is logged in as 'admin0 admin0'. The left sidebar shows 'Annuaire', 'Gestion du Système', 'Console de monitoring', 'Sécurité', and 'Sauvegarde et Restauration'. The main content area is titled 'Configuration Système' and has tabs for 'Messagerie', 'Serveur mandataire', 'Serveur EAS', and 'Authentification'. The 'Serveur mandataire' tab is active. Under the 'GÉNÉRAL' section, the 'URL externe' field is set to 'dev.bluemind.net'. The 'NGINX' section has 'Mot de passe de la supervision et l'assistant d'installation' and 'Worker connections' (set to 1024). The 'MANDATAIRE HTTP' section has a checkbox for 'Activer:' which is unchecked, and fields for 'Nom ou IP du serveur:', 'Port:' (set to 8080), 'Identifiant:', 'Mot de passe:', and 'Exceptions:'.

## Configuration de domaine

- Se connecter à BlueMind en tant qu'administrateur système admin0
- Se rendre sur la page Gestion du Système > Domaines Supervisés
- Saisir une URL externe, dans l'onglet "Général"

- Enregistrer les modifications

The screenshot shows the BlueMind administration interface. At the top, there is a navigation bar with the BlueMind logo, the word 'ADMINISTRATION', and a user profile 'admin0 admin0'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Administration centrale > Gestion du Système > Editer le domaine'. A dropdown menu on the right shows 'bm.lan'. The main content area is titled 'Général' and contains various tabs like 'Filtres', 'Catégories', 'Messagerie', etc. On the left, there is a sidebar with 'Annuaire', 'Gestion du Système', 'Console de monitoring', 'Sécurité', 'Sauvegarde et Restauration'. The main configuration area is titled 'DÉFINITION' and contains the following fields:

Domain uid:	3ac6fc14.internal
Nom (ex. monentreprise.fr):	bm.lan
Description:	bm.lan
Langue:	Français
Fuseau horaire:	Europe/Paris
URL externe:	dev.bluemind.net
Domaine par défaut:	---
Alias:	bm.lan 3ac6fc14.internal Ajouter
Nombre maximum de comptes:	100
Nombre maximum de comptes simples:	100
Nombre maximum de comptes visio avancés:	
Expiration du mot de passe en jour:	

## Conséquences du changement d'URL externe

### Message d'erreur dans les navigateurs

Suite au changement de l'URL externe, le navigateur affiche un message d'erreur sur le certificat lorsqu'on se connecte à BlueMind

L'URL externe ne correspond plus au CN du certificat. Vous devez vous en procurer un nouveau qui aura comme CN la nouvelle URL externe puis suivre la procédure de [mise à jour du certificat SSL](#).

### Liens générés de BlueMind

Les liens, en particulier les liens [BlueMind Vidéo](#) générés automatiquement, doivent être modifiés pour toutes les réunions dans le futur. Il est nécessaire d'aller modifier ces événements pour re-générer l'URL du lien.

Note : cette opération ne peut être faite automatiquement car il est nécessaire que l'événement soit aussi modifié sur les messages tierces externes des autres participants. Une mise à jour de l'événement est donc nécessaire.